

Guía de instalación de TPV Central

Versión 2

Enero 2015

Índice:

Disclaimer	3
Introducción	4
Información previa a la instalación	5
Instalación	6

Disclaimer


This document is provided by Intarex S.L. The documents are neither approved nor in any way acknowledged or endorsed by SAP. The only documentation and training officially released by SAP shall be binding upon SAP.

The official current SAP Business One documentation and training is available at <http://service.sap.com/sbocustomer/documentation> and <http://service.sap.com/sbocustomer/training>

Introducción

TPV Central es una aplicación web que comunica las distintas tiendas de iBoutique con el ERP correspondiente (SAP B1, Fmoda , FmodaOne..)

Este documento describe una instalación típica del servidor web con TPV Central. (Java WebServer en el diagrama)



Información previa a la instalación:

Antes de empezar a instalar TPV Central, asegúrese que dispone de los siguientes requerimientos:

1. Disponer de los archivos de instalación del TPV Central, proporcionados por su distribuidor.
2. Disponer de los datos de conexión del ERP en el que va enlazado y asegurar que este está actualizado para usar TPV Central.

Requisitos mínimos:

Asegúrese con antelación que el equipo reúne los siguientes requisitos:

- Java JRE, versión mínima 1.6. (<http://java.com/>), se recomienda descargar la última versión.
- Di Api correctamente instalada.
- Intarex Web Assistant en las instalaciones con SAP o Apache Tomcat en el resto de instalaciones.

Instalación

Una vez disponemos de los requisitos mínimos seguimos los siguientes pasos para la instalación del TPV Central.

1. En el caso que no usemos Intarex Web Assistant (obligatorio para instalaciones SAP), configuramos la variable de entorno WTPV_CENTRAL en el directorio conf del Apache Tomcat.

Por ejemplo si el Tomcat está instalado en esta ruta:


C:/Archivos de programa/Apache/Tomcat 6.0/

Creamos la variable de entorno con este contenido.

WTPV_CENTRAL =C:/Archivos de programa/Apache/Tomcat 6.0/conf

Este paso solo es necesario si no usamos el Tomcat proporcionado por nuestro distribuidor.

2. A continuación rellenamos el fichero de configuración conf/tpv.properties (disponible en los ficheros de instalación de Intarex) y lo copiamos en la carpeta conf del Tomcat si no existe. En este fichero hay que indicar los datos de conexión del ERP.
3. Copiamos el archivo tpvcentral.war en el directorio webapps del Tomcat.
4. Encendemos el servicio y comprobamos que funciona usando un navegador.



TPV Central - Test instalación

2-Conexión BD SAP, OK!

3-Conexión DI-API, OK!

(C) 2009-2014 Intarex , S.L.

